

Instalação do Windows

| | Criar "Disco de Instalação do Windows"

Clique em Iniciar, Configurações, Painel de Controle, Adicionar ou Remover Programas, depois clique na guia "Disco de inicialização" e em seguida no botão "Criar disco".

A partir daí, siga as instruções para você criar seu disco de inicialização (será necessário um disquete)

| | Após a criação do disco de inicialização, desligue o computador, saindo normalmente do Windows

| | De a partida em seu computador (*boot*) com o "Disco de inicialização" recém criado

| | Quando lhe for perguntado, escolha "com suporte a unidade de CD-ROM"

| | Digite:

D: e tecle <enter>

Obs.: o drive D é virtual, isto é, o "Disco de inicialização" o criou para facilitar o seu trabalho

| | Digite:

FORMAT C: /S /V

| | Coloque o CD do Windows 98 na unidade de CD

| | Digite:

E: e tecle <enter> (o drive E é onde está o CD do Windows 98)

CD\WIN98 e tecle <enter>

INSTALAR e tecle <enter>

Após alguns minutos, será solicitada a retirada do disco no drive A e a reinstalação do Windows continuará

Ser-lhe-á solicitado retirar o CD do Windows do drive e reiniciar o computador.

Após a retirada do CD, execute os comando do Windows:

Iniciar, Desligar, Reiniciar o computador

Após a reinicialização do Windows, siga as instruções apresentadas na tela do Windows

Pode ser solicitado recolocar o CD do Windows no drive de CD e ainda outros CDs ou disquetes contendo arquivos (chamados *drivers*) para os diversos componentes do seu computador, como por exemplo: modem, placa de vídeo, placa de som, impressora, etc.

Às vezes esses *drivers* são fornecidos em um "CD de Setup" fornecido pelo fabricante da placa-mãe (ou *motherboard*) do seu computador.

Quando você não possuir ou não encontrar o *driver* fornecido pelo fabricante do componente (ou ainda o CD de Setup do fabricante da placa-mãe), você pode tentar usar os drivers contidos no Windows, que lhe serão apresentados. Ou ainda, procurar esses *drivers* nos sites dos fabricantes, disponíveis na Internet para *download*.

Obs.: para melhor funcionamento do seu computador, tenha guardado o CD ou disquete com os diversos *drivers* específicos utilizados. Normalmente, todo componente de um computador vem acompanhado com o seu respectivo *driver*.

